

邮箱客户端配置方法

一、密码修改

初次登录邮箱时，需要将默认密码（123456）设置为个人密码。邮箱登录地址为 <https://lam.ln.nc/mail.html>

二、配置参数

Andriod 和 IOS 手机操作系统配置参数一致，见下表。

服务器名称	服务器地址	端口号
发送服务器（SMTP）	mail.cstnet.cn	994 或 465
接收服务器（IMAP）	mail.cstnet.cn	993 或 996
接收服务器（POP3）	mail.cstnet.cn	995


其中，IOS 系统不建议使用【设置】→【邮件】配置邮件客户端，因为 IOS 不提供端口号配置界面，建议下载第三方 APP 邮箱客户端。

接收服务器有 IMAP 和 POP3 两种，在配置邮箱客户端时，使用一种即可，通常为 IMAP。


三、配置样例

现以第三方客户端“Outlook”为例，配置邮箱客户端。

步骤一：下载“Outlook”客户端。



步骤二：输入个人邮箱地址 fgao@lam.ln.cn，点击“添加账户”。



07:38 5G


添加帐户

请输入工作或个人电子邮件

fgao@lam.ln.cn

添加帐户

创建新帐户

 在你的计算机上使用 QR 码登录

[隐私与 Cookie](#)

步骤三：点选“IMAP”，其他邮箱客户端常见名称为“其他邮箱”。

07:39

5G



添加邮件帐户

选择你的电子邮件提供程序:

MICROSOFT



Office 365



Outlook.com



Exchange

其他



Yahoo! 邮件



iCloud



Google

163

163.com

126

126.com

注，这些带有后缀的邮箱不能选。

高级



IMAP

需要帮助? [联系支持人员](#)

步骤四：填写邮箱服务器参数（注意校验，必须填写正确），
点击登录，配置完毕。

The screenshot shows a mobile application interface for configuring an email account. At the top, the time is 07:41 and the network is 5G. The screen is titled 'IMAP' with a blue envelope icon. The configuration is divided into several sections:

- Basic Information:**
 - 电子邮件地址: fgao@lam.ln.cn
 - 显示名称: fgao@lam.ln.cn
 - 描述 例如 工作: (empty)
- IMAP 接收邮件服务器:**
 - IMAP 主机名: mail.cstnet.cn
 - IMAP 端口: 995
 - 端口安全性: SSL > (highlighted with a red box)
 - IMAP 用户名: fgao@lam.ln.cn
 - IMAP 密码: (empty)
- SMTP 出站邮件服务器:**
 - SMTP 主机名: mail.cstnet.cn
 - SMTP 端口: 994
 - 端口安全性: SSL > (highlighted with a red box)
 - SMTP 用户名: fgao@lam.ln.cn
 - SMTP 密码: (empty)
- 高级设置:** 使用高级设置 (toggle switch is turned on)

At the bottom, there is a blue button labeled '登录' (Login).

安全性须选择 SSL
选项

安全性须选择 SSL
选项